

Connect App WIVAR II (avec Bluetooth)

Introduction à l'utilisation de l'App



Connexion initiale

Aide Explication des
Fonctions

Réglages du système
et de la langue

Vue d'ensemble

—

Menus principaux
& sous-menus

Exemple d'utilisation

—

Prog. hebdomadaire
sèche-serviettes
sans chauffe de la pièce

Exemple d'utilisation

—

Prog. hebdomadaire
sèche-serviettes
avec chauffe de la pièce

Paramètres WIVAR II


Infos SAV

Connexion initiale

1/2

Situation initiale : La commande à distance et la résistance électrique sont correctement connectées.


Test : appuyez sur le bouton gauche de la commande à distance. Si MAN et AUTO clignotent, rapprochez la commande à distance de la résistance électrique et appuyez à nouveau sur le bouton.




Pour Android : cliquez sur "AUTORISER", sinon les appareils ne seront pas affichés.




Etablissement de la connexion...




Cercle de chargement, il recherche des appareils.




Sélectionnez pour vous connecter.



Cliquez sur "OK".



Dès que l'indication AUTO sur la commande à distance clignote, appuyez brièvement sur la touche mode pour confirmer la connexion.





Récupération d'informations...





Configurer le système

Voir aussi sous «Réglages du système et de la langue»

Aide - Explication des fonctions







Réglages du système et de la langue



Sur de nombreux écrans, vous pouvez cliquer sur l'icône «?», qui décrit les différentes fonctions disponibles sur cet écran. En cliquant sur «Terminer», vous pouvez revenir.

Dans les «Réglages du système et langue», il est possible de définir le nom de l'appareil, la langue (uniquement pour le système Connect) et le pays.

Vue d'ensemble – Menus principaux & sous-menus



Note


La présentation sur les iPhones peut varier légèrement.

Naviguez dans les menus principaux en cliquant.



Sommaire


Températures: détails



Disponible uniquement en mode calendrier

Disponible uniquement en mode calendrier

Prog. hebdomadaire Prog. quotidien








Paramètres WIVAR II



Ex. d'utilisation – Programme hebdomadaire sèche-serviettes sans chauffe de la pièce

1/3


Modifiez le programme hebdomadaire de manière à ce que la chauffe ait lieu tous les jours de 7 h à 8 h 30 uniquement.

Mode	Régler la température ambiante		Prog. hebdomadaire	
				
<p>Sélectionnez le mode calendrier dans les réglages.</p>	<p>Cliquez sur le panneau salle de bains pour connaître les températures.</p>	<p>Réglez la température «à la maison» au minimum en faisant glisser. Cliquez ensuite sur «Absence».</p>	<p>Réglez la température «Absence» au minimum en faisant glisser puis enregistrez.</p>	<p>Cliquez sur le programme hebdomadaire actif dans Calendriers.</p>


Ex. d'utilisation – Programme hebdomadaire sèche-serviettes sans chauffe de la pièce

2/3

Créer un nouveau programme quotidien




Remplacez un programme quotidien entier en faisant glisser jusqu'à ce que «NOUVEAU +» apparaisse.



Cliquez sur «NOUVEAU +».



Saisissez le nom du programme quotidien, puis cliquez sur «Terminé».



Sélectionnez «Ignorer l'événement» et enregistrez.

Ajouter un Timer



Cliquez sur l'icône Ajouter un Timer.

Ex. d'utilisation – Programme hebdomadaire sèche-serviettes sans chauffe de la pièce

3/3

Ajouter un Timer




Réglez l'heure de début (recommandée environ 30 min. avant la douche) et la durée en faisant glisser, puis enregistrez.

Modifier le programme hebdomadaire




La minuterie apparaît dans le programme quotidien, vous pouvez enregistrer.

Modifier le programme hebdomadaire




Changez d'autres programmes quotidiens en faisant glisser jusqu'au «jour de la semaine» nouvellement créé.



Enregistrez le programme hebdomadaire.

Vue d'ensemble








Vérifiez sur la page d'accueil.

Ex. d'utilisation – Programme hebdomadaire sèche-serviettes avec chauffe de la pièce

1/4


Modification de la prog. hebdomadaire en ajustant la prog. quotidienne existante «New Dayplan» de manière à ce que la pièce soit régulée à 24,5°C du mardi au samedi de 17h00 à 22h00, puis 17°C le reste du temps, sauf la chauffe du matin soit de 7h00 à 8h30. Le dimanche et le lundi, la température de la pièce est réglée à 24,5°C de 5h30 à 23h30 avec le prog. quotidien existant «New Dayplan WE», sinon 17°C le reste du temps.

Mode	Régler la température ambiante			Prog. hebdomadaire
				
<p>Sélectionnez le mode calendrier dans les réglages.</p>	<p>Cliquez sur le panneau pièces de salle de bains pour connaître les températures.</p>	<p>Réglez la température «à la maison» souhaitée en faisant glisser. Cliquez ensuite sur «Absence».</p>	<p>Réglez la température «Absence» souhaitée en faisant glisser puis enregistrez.</p>	<p>Cliquez sur le programme hebdomadaire actif dans Calendriers.</p>

Ex. d'utilisation – Programme hebdomadaire sèche-serviettes avec chauffe de la pièce


2/4

Programme quotidien



Cliquez sur un programme quotidien «New Dayplan».


Ajouter un Timer



Cliquez sur l'icône Ajouter un Timer.




Réglez l'heure de début (recommandée environ 30 min. avant la douche) et la durée en faisant glisser, puis enregistrez.



La minuterie apparaît dans le programme quotidien. Cliquez sur le scénario «à la maison».

Traitement des scénarios




Cliquez sur «Supprimer».


Ex. d'utilisation – Programme hebdomadaire sèche-serviettes avec chauffe de la pièce

3/4


Traitement des scénarios




Le scénario «à la maison» a été supprimé. Faites glisser plus bas.



Faites glisser l'heure de début de «à la maison» de 16h30 à 17h00.




Faites glisser plus bas.



Faites glisser l'heure de début de «Absence» de 23h30 à 22h00, puis enregistrez.

Modifier le programme hebdomadaire




Changez d'autres programmes quotidiens en faisant glisser.

Ex. d'utilisation – Programme hebdomadaire sèche-serviettes avec chauffe de la pièce


4/4

Modifier le programme hebdomadaire



Enregistrez le programme hebdomadaire.


Vue d'ensemble



Vérifiez sur la page d'accueil.



Sommaire

Paramètres WIVAR II



Dans les paramètres de WIVAR II, la température maximale du radiateur peut être réduite à environ 50°C et la fonction de détection des fenêtres ouvertes peut être activée.

Infos SAV



Lorsque vous contactez le SAV, veuillez avoir à portée de main les éléments suivants : Version du logiciel / Version de l'application / Modèle du Smartphone / Version iOS ou Android / Numéro de série sur le fond de la résistance électrique (xxxx-xxx). Le numéro de série dans l'application est toujours «Not Set».